

Gravure avec Nero-Burning Rom


Pour graver, il est conseillé de faire une "Défragmentation" auparavant.

Pour lancer le logiciel :


Démarrer / Programmes / Graveur / Nero-Burning Rom / Nero-Burning Rom

Choisir dans cette fenêtre le type de gravure


- CD-ROM pour des données (comme le cd de "La galerie des Présidents")
- CD Audio pour des Compil' musiques
- Copie CD pour copier intégralement un CD (Rom, Audio ou Play-station)




1) **CD Audio (pour une compil')** : insérer le CD à copier dans le lecteur de CD-Rom et un CD-R vierge dans le graveur (CD-R de 650 Mo – 74 mn).
Sélectionner : " CD Audio"



Sélectionner l'onglet "Options CDA"



Sélectionner l'onglet "Graver"




Pour information

- A :\ = lecteur de disquette
- B :\ = lecteur de disquette, mais très peu d'ordinateur sont équipé d'un deuxième lecteur de disquette).
- C :\ = 1^{er} disque dur (ou 1^{ère} partition)
- D :\ = 2^{ème} disque dur (ou 2^{ème} partition)
- E :\ = 3^{ème} disque dur si il existe (ou partition)
- F :\ = 1^{er} lecteur de CD-Rom ou DVD ou graveur
- F :\ = 2^{ème} lecteur de CD-Rom ou DVD ou graveur
- G :\ Ect...


Configuration réelle

- A → Lecteur de disquette
- C → Disque dur 6,3 Go
- D → Disque dur 3,5 Go
- E → Graveur
- F → Lecteur de CD-Rom

Sélectionner le bouton "Nouveau", puis le lecteur contenant le CD à copier : F :




Sélectionner les plages à copier




* Appuyer sur Ctrl pour sélectionner les plages une par une en même temps que le clic.

Les faire glisser dans la fenêtre de gauche





Donner le titre du CD ou "rien"
et cliquer sur Ok


Quelques secondes ...



Cliquer sur l'icône "Ecrire le CD"




Cliquer sur le
bouton "Ecrire".




Copie de CD

- 2) **Copie CD** (pour une copie identique à l'original) : insérer le CD à copier dans le lecteur de CD-Rom et un CD-R vierge dans le graveur.
Sélectionner : " Copie CD "




** S'il s'agit d'un CD Audio, la vitesse conseillée est de 1x (il est néanmoins possible de réussir en 2x...)*

Sélectionner l'onglet "Options de copie"




Sélectionner l'onglet "Options de lecture"



** cliquer sur le ? en haut et à droite de la fenêtre et cliquer sur l'option pour en voir la signification.*

Cliquer sur le bouton "Copie de CD"



**La gravure se fait
... ou échoue !**

CD-Rom


- 3) **CD-Rom** (pour copier un ou des fichiers ou répertoires de son disque dur) : insérer un CD-R vierge dans le graveur.

Sélectionner : " CD-Rom " (par défaut au lancement du logiciel)

Le CD-R est vierge.


Onglet "Multisession" :

- sélectionner "Commencer un CD multisession"




Onglet "Graver" :


- cocher dans "Actions" et régler la vitesse au maximum



Cliquer sur le bouton "Nouveau" :




Cliquer sur "Nouveau" dans la fenêtre de gauche avec le bouton Droit de la souris :




Sélectionner "Renommer" :


- donner un nom à ce CD (par exemple : "Mes fichiers" ou "Mes Photos" ...)
- sélectionner le ou les répertoires (ou fichiers)
- les faire glisser dans la fenêtre gauche



Résultat :



Cliquer sur l'icône "Ecrire le CD"



Attendre la fin de la gravure et fermer.

Le CD est graver. Il n'est peut-être pas plein, mais il est lisible et fonctionnel. Il est possible d'utiliser par la suite l'espace libre pour graver d'autres fichiers.


Continuer un CD-Rom

- 4) **CD-Rom** : insérer le CD-R à continuer dans le graveur.
Sélectionner : " CD-Rom " (par défaut au lancement du logiciel)

Le CD-R est déjà gravé mais contient de l'espace disponible.


Onglet "Multisession" :

- sélectionner "Continuer un CD multisession"



Onglet "Graver" :


- cocher dans "Actions" et régler la vitesse au maximum



Cliquer sur le bouton "Nouveau" :

Analyse du CD, puis :

- sélectionner (elle l'est par défaut) la dernière piste (dans l'exemple il s'agit de la piste 13



Cliquer sur "Ok" :

Le contenu du CD apparaît dans la fenêtre de gauche en grisé.

- sélectionner le ou les répertoires (ou fichiers)
- les faire glisser dans la fenêtre gauche comme à la page 9.

Les nouveaux fichiers apparaissent en noir dans la fenêtre de gauche.

Cliquer sur l'icône "Ecrire le CD"



Attendre la fin de la gravure et fermer.

Le CD est graver. Il n'est peut-être pas encore plein, mais il est lisible et fonctionnel. Il est possible d'utiliser par la suite l'espace libre pour graver d'autres fichiers. Il suffira de refaire le paragraphe 4) pour faire une autre session.