

PARTITIONNER UN DISQUE DUR

sous DOS

Insérer la disquette de démarrage

- à l'invite = A:\> taper **fdisk**

Prise en charge des de grands lecteurs → **Oui**

Suppression des partitions

- ↳ Option [3] : Supprimer une partition ou un lecteur logique Dos
 - ↳ Option [3] : Effacer le (ou les) lecteur logique dans la partition étendue
 - ↳ Quel lecteur voulez-vous supprimer ? → Taper la lettre
 - ↳ Nom de volume
 - ↳ Oui
 - ↳ Echap
 - Aucun lecteur logique défini
 - ↳ Echap
- ↳ Option [3] : Supprimer une partition ou un lecteur logique Dos
- ↳ Option [2] : Effacer la partition Dos étendue
 - ↳ Oui
 - Partition S-Dos étendue supprimée
 - ↳ Echap
- ↳ Option [3] : Supprimer une partition ou un lecteur logique Dos
 - ↳ Option [1] : Effacer la partition principale Dos
 - ↳ Taper [1]
 - ↳ Nom de volume
 - ↳ Oui
 - ↳ Echap
 - Partition MS-Dos principale supprimée
 - ↳ Echap

Partitionnement

- ↳ Option [1] : Création d'une partie Dos ou d'un lecteur logique Dos
 - ↳ Option [1] : Créer une partition Dos principale
 - Vérification de l'intégrité du lecteur
 - ↳ Taille maximale → **Non**
 - Vérification de l'intégrité du lecteur
 - ↳ Taille → en **MO** ou en %
 - ↳ Echap
 - Partition principale MS-Dos créée
 - ↳ Echap
- ↳ Option [1] : Création d'une partie Dos ou d'un lecteur logique Dos
 - ↳ Option [2] : Créer une partition Dos étendue
 - Vérification de l'intégrité du lecteur
 - ↳ Taille maximale → **Tout**
 - Partition étendue MS-Dos créée
 - ↳ Echap
 - Aucun lecteur logique défini
 - Vérification de l'intégrité du lecteur
 - ↳ Taille → en **MO** ou en %
 - Vérification de l'intégrité du lecteur
 - ↳ Taille → en **MO** ou en %
 - Tout l'espace disponible dans la partition étendue Dos est assigné aux lecteurs logiques
 - ↳ Echap

Activer une partition

- ↳ Option [2] : Activation d'une partition
- ↳ Entrez le numéro de la partition → [1]
- Partition 1 activée
- ↳ Echap

Formater les différents lecteurs

Quitter fdisk

↳ Echap

↳ Echap

A:\> **format C :**

A:\> **format D :**

A:\> **format E :**